

## Quick Tips für die Installation von Solid Edge V18

### Systemvoraussetzungen:

Mindestkonfiguration:

- Hardware: Intel Pentium III oder AMD Athlon basierter PC
- Betriebssystem: Windows 2000 SP4 / Windows XP SP2 (32-bit) / XP 64bit
- Arbeitsspeicher: mind. 256 MB RAM
- Grafik: Mindestauflösung 1024x768, 65.000 Farben
- DVD-Laufwerk (lokal oder im Netz für die Installation)
- erforderlicher Festplattenspeicherplatz für die Installation mind. 1100 MB, (V18PLUS: 3500 MB)

Empfohlene Konfiguration:

- Hardware: Intel Pentium 4 oder AMD Athlon XP/64 Prozessor
- Arbeitsspeicher: 512 MB RAM oder mehr
- Grafik: Mindestauflösung: 1280x1024, 32bit Farben

### Installation - Solid Edge V18

- Durch die Installation willigen Sie in die [Nutzungsbedingungen](#) ein, insbesondere dass Sie Solid Edge nur zu Ausbildungs- und Forschungszwecken verwenden. Kommerzielle Anwendung ist untersagt.
- MS Internet Explorer 6.0 oder höher muss vor der Solid Edge Installation auf dem Rechner installiert sein.
- Legen Sie die CD ein, und wechseln im Windows Explorer in den Ordner SE. Starten Sie die Datei „Launch.exe“ per Doppelklick, und wählen dann „Solid Edge“->Installieren.
- Starten Sie den Lizenz-Assistenten unter Start->Programme->Solid EdgeV18->Lizenzierung->Lizenzdienstprogramm->Lizenznummern->Solid Edge Academic, und geben die Lizenznummer (siehe CD-Inlay) ein

### Installation - Solid Edge V18 Plus (Einzelplatzlizenz, Klassenraumlizenz und Upgrade2Plus)

Lizenzierung **während** der SW-Installation:

- Speichern Sie die erhaltene Lizenzdatei lokal oder im Netzwerk.
- klicken Sie „Durchsuchen“ im Setup Dialog und zeigen Sie auf die gespeicherte Datei

Lizenzierung **zu einem Zeitpunkt nach** der SW-Installation:

Überschreiben Sie die Lizenzdatei SELicense.dat im Ordner “X/Solid Edge V18/Program mit der erhaltenen Solid Edge Plus Lizenzdatei oder

- starten Sie den Lizenz-Wizard (in der Solid Edge Programgruppe)
- klicken Sie „Durchsuchen“ im Setup Dialog und zeigen Sie auf die gespeicherte Lizenzdatei

### Standard Parts-Installation / bei SE V18 Plus auch Piping/Machine Library

- wählen Sie “Andere Solid Edge Produkte”->“Standard Parts”->Standard Parts Kostenloser Inhalt” und folgen Sie den Anweisungen (bei SE V18 Plus wählen Sie danach auch die Piping/Machine Library: Ausführen der Datei „Launch.exe“ im Ordner SE Machinery/Piping Library->Other Solid Edge Products->Standard Parts->Machinery/Piping Library)
- Damit die Teile in SE verfügbar sind, muß zunächst die Datenbank erzeugt werden.  
Achtung: Dieser Vorgang kann sehr lange dauern, und es bietet sich u.U an, dies in den Abendstunden zu erledigen!  
Start->Programme->Solid Edge V18->Standard Parts-> Administrator, “Teile hinzufügen” wählen. Achten Sie darauf, dass der Pfad zu der Standard Parts-Installation richtig ist, und bestätigen Sie.

### Updates aufspielen

- Wechseln Sie in den Ordner SE\_Updates auf der DVD und öffnen den Ordner mit der höchsten Updatenummer. Führen Sie hier die Datei „SEUpdate.exe“ aus
- Sofern Sie Solid Edge mit Software-Wartung lizenziert haben, teilen Sie uns bitte unter [info@plmvim.de](mailto:info@plmvim.de) den Namen und die Emailadresse desjenigen mit, der berechtigt sein soll, die Updates vom Supportserver herunter zu laden (download)

### Kundenunterstützung / Support:

Für Supportfragen besuchen Sie bitte ausschließlich unsere Website <http://www.CAD4academics.de>. Der Support erfolgt foren-basierend durch einen Moderator. Nutzen Sie unsere [FAQs](#) und die [Forenbeiträge](#). Weitergehende Fragen bitte nach (kostenloser) Anmeldung/Einloggen ins Forum stellen.

### Stellenmarkt

Nutzen Sie, Ihre Schüler und Studenten den kostenlosen Stellenmarkt für UGS – Anwender unter <http://www.CAD4academics.de>

### SW-Produkte

Die am häufigsten nachgefragten Ergänzungsprodukte (z.B. Normteile) erhalten Sie zu besonderen Konditionen für Forschung und Lehre unter [www.CAD4academics.de](http://www.CAD4academics.de) > **Erweiterungen**.

### PLM Benutzergruppe e.V.

Werden Sie - als Dozent, Berufsschullehrer oder Lehrer an einer allgemeinbildenden Schule – kostenlos Mitglied in der <http://www.PLM-Benutzergruppe.de>, z.B. um Lehrunterlagen auszutauschen, Kontakt: <mailto:info@plm-benutzergruppe.de>  
AHC - Quick Tips SEV18 - 060411